

Livres publiés en Allemagne ou livres en langue allemande depuis 2002

<p>Couverture</p> <ul style="list-style-type: none"> - Livres publiés en Allemagne, quelle que soit la langue - Livres publiés à l'étranger en langue allemande 	<p>Mise à jour</p> <p>Bimestrielle</p> <p>☞ Site web à consulter entre deux mises à jour : http://www.ddb.de (= catalogue de la Deutsche Bibliothek depuis 1945)</p>	<p>Période couverte</p> <p>Depuis 2002</p> <p>Pour les années antérieures consulter la base 1945 - 2001</p>
--	---	--

Outils de recherche

<p>Langue d'interrogation</p> <p>allemand</p>	<p>Opérateur booléens</p> <p><i>und</i> = et <i>oder</i> = ou <i>nicht</i> = sauf</p> <p>Ex : Frankreich <i>oder</i> France</p>	<p>Troncature</p> <p>* remplace 1 ou plusieurs caractères en fin de mot</p> <p>Ex : <i>Freib*</i> → <i>Freiburg, Freiburger, Freiburgerland, Freiburghaus ...</i></p>
--	--	--

Principaux critères de recherche

<ul style="list-style-type: none"> • Stichwort • Titel • Schlagwortkette • Einzelschlagwort • Körperschaft • Sachgruppe 	<p>Mot de l'auteur, du titre, de l'éditeur, de la collection</p> <p>Ex : <i>Mann</i> → ouvrages dont l'auteur s'appelle Mann ainsi que ceux dont le titre comporte le mot Mann.</p> <p>Titre exact (utiliser l'index) Ex : <i>Reisen in Europa</i></p> <p>Sujet (vedette construite ; utiliser l'index) Ex : <i>Psalmen / Exegese / Einfuehrung</i></p> <p>Mot-sujet issu de la vedette construite Ex : <i>Exegese</i></p> <p>Collectivité auteur Ex : <i>Arbeitsgemeinschaft Schweizer Keramiker</i></p> <p>Domaine (faire défiler l'index, où les domaines apparaissent d'abord classés de 01 à 79 puis par ordre alphabétique)</p> <p>Ex : <i>Philosophie</i></p>
---	--

Interrogation

Cliquer sur l'un des trois modes de recherche (le mode *Standardmodus* s'affiche par défaut à l'ouverture du cédérom)

<ul style="list-style-type: none"> • Listenmodus = mode Index (recherche limitée à un seul critère de recherche) <p>Sélectionner un critère de recherche en cliquant sur la flèche à coté de Stichwort (champ sélectionné par défaut). Taper les premières lettres du mot. Sélectionner le ou les mots recherchés dans la liste en cliquant dessus, puis cliquer sur Kurzanzeige pour faire apparaître (la ou) les notices abrégées.</p> <p>La troncature ne s'utilise pas en Listenmodus.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Maskenmodus = mode assisté (avec possibilité de combiner plusieurs mots et d'utiliser l'Index) <p>Cliquer dans le champ de recherche choisi et taper un mot. Cliquer sur Suchen puis sur Anzeigen.</p> <p>Remarques</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vous pouvez remplir plusieurs champs (lien implicite entre les champs : und). - Vous pouvez taper und, oder ou nicht entre deux mots d'un même champ. - Pour faire apparaître tous les critères : cliquer sur la flèche à droite d'un des critères, et cliquer sur le critère de votre choix.
<ul style="list-style-type: none"> • Standardmodus = mode équation de recherche (permet de saisir directement une équation de recherche en combinant plusieurs critères avec und, oder, nicht ; possibilité d'utiliser l'index) <p>Dans la fenêtre du bas «Suchfrage eingeben», saisir les initiales d'un critère de recherche suivies du signe «=>» et du mot recherché.</p> <p>Ex : <i>au=Hesse nicht ti=Demian</i> → pour obtenir les ouvrages d'H. Hesse, à l'exception de Demian.</p> <p>Le résultat de l'équation de recherche apparaît dans «Suchfragen» (fenêtre du haut).</p> <p>Pour combiner plusieurs étapes de recherche, taper cs=.</p> <p>Ex : <i>cs=1 nicht 2</i></p>

Index

L'index permet de vérifier la graphie, les variantes et l'existence d'un terme dans la DNB. A utiliser dans les modes *Maskenmodus* et *Standardmodus* (le mode *Listenmodus* constituant en lui-même un index).

Cliquer dans un champ (*Maskenmodus*) ou sur un critère (*Standardmodus*) puis sur *Index*.

Cliquer dans la zone de saisie, taper le début du mot, puis double-cliquer sur la ligne afin de la transférer dans l'écran de recherche.

Remarques

• Le signe + à gauche signale les renvois (champs Schlagwortkette et Körperschaft uniquement). Cliquer sur la ligne pour faire apparaître le terme retenu, puis double-cliquer sur cette ligne pour la transférer dans l'écran de recherche.

• Attention si vous sélectionnez plusieurs lignes avec Ctrl+clic, l'opérateur par défaut est «et» («und»). Pour le remplacer par «ou» («oder»), effacer «und» et taper «oder» à la place.

Affichage

Cliquer sur *Anzeigen* pour afficher les notices au format abrégé (en mode *Listenmodus*, les notices apparaissent dès le double-clic dans la liste).

- Pour afficher une seule notice au format complet, double-cliquer sur la ligne.
- Pour en afficher plusieurs, cliquer d'abord sur les notices qui vous intéressent (ou sur *Alle markieren*), puis sur *Vollanzeige*.

-Pour passer à la notice (en surbrillance) suivante : *Nächster*

-Pour afficher la notice (en surbrillance) précédente : *Vorheriger*

- Pour une présentation plus claire de la notice, vous pouvez choisir le format *Internformat*.

L'astérisque * devant les titres signifie que l'ouvrage fait partie d'une publication en plusieurs volumes. Cliquer sur **Hierarchie* pour faire apparaître les titres des autres volumes. Cliquer sur la croix X pour fermer la fenêtre et revenir à la liste des résultats.

Sélection des notices (à partir de la liste abrégée ; obligatoire avant affichage, impression ou téléchargement).

Sélectionner en cliquant sur une ou plusieurs lignes avec la souris.

Pour sélectionner toutes les notices, cliquer sur *Alle markieren*.

Pour désélectionner, re cliquer sur la notice à désélectionner.

Pour annuler toutes les sélections, cliquer sur *Mark. Löschen*.

Impression

Pour imprimer la notice affichée au format complet, cliquer sur *Drucken* dans la fenêtre *Vollanzeige* au bas de l'écran.

Pour imprimer les notices sélectionnées (à partir de la liste abrégée), cliquer sur *Drucken* dans la fenêtre *Kurzanzeige* en haut de l'écran. Choisir un format entre *Kurztitelliste* (notices abrégées) et *Vollanzeige* (notices complètes).

Déchargement

- Si vous êtes sur un poste de la BNU :

Le téléchargement n'est pas possible pour cette base.

- Dans les autres cas :

Cliquer sur *Speichern* (en haut pour télécharger une sélection de notices, en bas pour télécharger la notice affichée au format complet).

Dans la fenêtre *Enregistrer sous*, taper un nom de fichier suivi de *.txt*, sélectionner *a:* (disquette) ou *e:* (clé USB) dans «Lecteurs» et cliquer sur *OK*.

Si vous téléchargez à partir de la liste, choisir un format entre *Kurztitelliste* (notices abrégées) et *Vollanzeige* (notices complètes). Cliquer sur *OK*.

Retour à l'écran de recherche, nouvelle recherche


Sélectionner l'un des trois modes de recherche en cliquant sur l'onglet correspondant. Si nécessaire, cliquer sur *Löschen* pour effacer.

Aide

Aide contextuelle → onglet *Hilfe* dans l'écran de recherche ou d'affichage.

Sommaire de l'aide → *Hilfe* tout en haut, puis *Inhalt...* (Sommaire).

Quitter le cédérom

Cliquer sur la croix  en haut à droite de la **fenêtre principale**.